

BLUE ARP

Руководство пользователя

Соответствует BlueARP версии v2.3.8



Арпеджиатор / Шаговый секвенсор

VST/midiFX плагин для Windows & OSX, 32- и 64-битный

Олег Михеев а.к.а Серый Волк

<http://www.graywolf2004.net>

Май 2021

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
УСТАНОВКА BLUEARP.....	4
ВЕРСИЯ WINDOWS VST2.....	4
ВЕРСИЯ WINDOWS VST3.....	4
ВЕРСИЯ MAC OSX VST2	4
ВЕРСИЯ MAC OSX VST3	5
ВЕРСИЯ MAC OSX MIDI-FX(для LOGIC PRO X)	5
УДАЛЕНИЕ BLUEARP.....	5
НАСТРОЙКА BLUEARP В НЕКОТОРЫХ DAW	6
FL STUDIO (СПОСОБ FRUITY WRAPPER)	6
FL STUDIO (СПОСОБ PATCHER).....	8
ABLETON LIVE.....	9
REAPER ВЕРСИИ 6.X ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ	10
БЛОК-СХЕМА И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	11
ИНТЕРФЕЙС	13
ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА	14
БЛОК (1): ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ.....	15
БЛОК (2): ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ: ARP / MAIN (ОСНОВНАЯ)	16
<i>Входной фильтр (Input Filter)</i>	16
<i>Арпеджиатор (Arp Engine)</i>	19
<i>Выходной фильтр (Output Filter)</i>	21
<i>Цепочки (Program Chains)</i>	22
БЛОК (2): ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ: SETTINGS (НАСТРОЙКИ)	23
БЛОК (3): ВЫБОР ПРОГРАММЫ (PROGRAM BROWSER).....	24
БЛОК (4): ОСНОВНОЕ МЕНЮ И УПРАВЛЕНИЕ ПАТТЕРНОМ	25
БЛОК (5): МАТРИЧНЫЙ РЕДАКТОР	27
БЛОК (6): СТРОКИ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ШАГОВ ПАТТЕРНА.....	27
БЛОК (7): ЦЕПОЧКИ (PROGRAM CHAINS)	30
БЛОК (8): ИНФО-ПАНЕЛЬ (INFORMATION PANEL)	31
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ	32
УСТАНОВКА BLUEARP.....	32
ПРОБЛЕМЫ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ	32
ЭКСПОРТ АУДИО	32
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ	33

Введение

BlueARP – это программируемый виртуальный арпеджиатор / шаговый секвенсор в формате VST и MIDI-FX плагина для MAC OSX и Windows, в 32- и 64-битной версии. BlueARP является MIDI плагином, он не генерирует звука сам по себе, но трансформирует MIDI-сообщения. Для работы его необходимо подключить к генератору звука (это может быть аппаратный синтезатор или плагин) в любой программы класса DAW (Digital Audio Workstation, Цифровая Рабочая Станция). К DAW-программам относятся, например, FL Studio, Ableton Live, Cubase, Reaper, Logic Pro и т.д.

Если коротко, то Вы программируете определенный паттерн в BlueARP, затем играете любые ноты или аккорды, эти ноты поступают на вход BlueARP, который преобразует их в нотные фразы в соответствии с теми паттернами, которые Вы запрограммировали.

BlueARP был создан для электронных стилей музыки, таких как trance, house и др., но его также можно использовать для программирования ударных, в том числе благодаря наличию настройки «swing».

Информация о совместимости

Форматы: VST plugin 32-bit, VST plugin 64-bit, AU MIDI-FX 64-bit (для Logic Pro X)

Версии ОС: OS X (10.7 или выше, тестировался на 10.11.6 El Capitan), Windows XP или выше

Функции

- До 64 шагов в программе;
- До 128 программ в банке;
- Функция «Chains» (цепочки) для склеивания программ в длинные супер-паттерны, возможность переключения цепочек в реальном времени;
- Содержит 128 «заводских» программ для начала работы;
- Имеет удобный матричный редактор для настройки паттернов;
- Практически все параметры могут быть назначены внешним контроллерам (automation);
- В паттернах можно использовать до 5 нажатых клавиш одновременно;
- Квантизация нажатых клавиш в реальном времени;
- Распознавание аккордов;
- Настройка «input range» для разделения клавиатуры на зоны;
- Возможность транспонирования каждого шага паттерна на октавы и полутона;
- Настраиваемые цветовые схемы интерфейса (skins);

Чтобы получить представление, что можно делать с помощью BlueARP, посмотрите видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=1KOGVuElrhY>

<https://www.youtube.com/watch?v=retDsYjPokA>

Это живые сессии с использованием BlueARP в FL Studio, но то же самое можно делать в Ableton Live и других программах класса DAW.

Установка BlueARP

Перед обновлением версии BlueARP рекомендуется удалить предыдущую версию, если Вы не собираетесь использовать старую и новую версии вместе (см. раздел «Удаление BlueARP»).

Версия Windows VST2

Шаг 1. Распакуйте содержимое архива, скопируйте папку «BlueARP_Win_VST2_vXXX» в папку с VST плагинами.

По умолчанию VST плагины находятся в папке:

- C:\Program Files\Steinberg\Vstplugins\ или
- C:\Program Files (x86)\Steinberg\Vstplugins\ (32-bit плагины в Windows 64-bit)

Шаг 2. В Вашей программе DAW (Cubase, FL Studio и т.п.), выполните операцию «сканировать VST плагины». После сканирования «BlueARP» или «BlueARP.x64» (64-bit версия) должен появиться в списке доступных плагинов, теперь его можно использовать.

Версия Windows VST3

Шаг 1. Распакуйте содержимое архива, скопируйте папку "BlueARP_Win_VST3_vXXX" в папку с VST3 плагинами.

По умолчанию VST3 плагины находятся в папке:

- C:\Program Files\Common Files\VST3\ или
- C:\Program Files (x86)\Common Files\VST3\ (32-bit плагины в Windows 64-bit)

Шаг 2. В Вашей программе DAW (Cubase, FL Studio и т.п.), выполните операцию «сканировать VST плагины». После сканирования «BlueARP» должен появиться в списке доступных плагинов, теперь его можно использовать.

Примечание. Некоторые программы могут комбинировать VST2 и VST3 версии одного и того же плагина, причем VST3 версия может иметь приоритет. Например, в FL Studio есть настройка «Combine VST2 and VST3 versions of the plugin».

Версия Mac OSX VST2

Шаг 1. Распакуйте содержимое архива, скопируйте папку «BlueARP_OSX_VST2_vXXX» в папку с VST плагинами:

- Hard disk/Library/Audio/Plug-Ins/VST (для всех пользователей)
- Hard disk/Users/<username>/Library/Audio/Plug-Ins/VST (только для <username>)

Шаг 2. В Вашей программе DAW (Cubase, FL Studio и т.п.), выполните операцию «сканировать VST плагины». После сканирования «BlueARP» или «BlueARP.x64» (64-bit версия) должен появиться в списке доступных плагинов, теперь его можно использовать.

Версия Mac OSX VST3

Шаг 1. Распакуйте содержимое архива, скопируйте папку «BlueARP_OSX_VST3_vXXX» в папку с VST3 плагинами:

- Hard disk/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (*для всех пользователей*)
- Hard disk/Users/<username>/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (*только для <username>*)

Шаг 2. В Вашей программе DAW (Cubase, FL Studio и т.п.), выполните операцию «сканировать VST плагины». После сканирования «BlueARP» должен появиться в списке доступных плагинов, теперь его можно использовать.

Версия Mac OSX MIDI-FX(для Logic Pro X)

Шаг 1. Распакуйте архив, скопируйте папку «BlueARP_OSX_MFX_vXXX» в папку с Audio Unit плагинами:

- Hard disk/Library/Audio/Plug-Ins/Components (*для всех пользователей*)
- Hard disk/Users/Username/Library/Audio/Plug-Ins/Components (*только для <username>*)

Шаг 2. Выполните повторное сканирование плагинов. BlueARP должен появиться в списке доступных плагинов и теперь его можно использовать.

Удаление BlueARP

BlueARP не имеет программы-установщика (инсталлятора), поэтому достаточно просто удалить папку «BlueARP_Win_*» для windows или «BlueARP_OSX_*» для Mac.

Чтобы полностью удалить «след» от BlueARP в системе, также удалите следующую папку:

Windows: C:\Users\<user>\AppData\Roaming\BlueARP

OSX: C:/Users/<username>/Library/Application Support/BlueARP

В этой папке BlueARP сохраняет ini файл с системными настройками, такими как номер выбранной цветовой схемы (skin), масштаб интерфейса. Это текстовый файл размером менее 1 Кбайт.

BlueARP сохраняет ini файл в эту папку, потому что папка VST/AU, в которой расположен сам плагин, как правило, не предоставляет полномочий на запись.

Возможные проблемы.

Если при попытке удаления папки BlueARP система выдает сообщение об ошибке что файлы «Oxanium*.ttf» заблокированы и не могут быть удалены, попробуйте следующее:

- Удалите шрифты «Oxanium» из системы вручную (если они там есть);
- Перезагрузите компьютер;
- Попробуйте удалить папку «BlueARP*» еще раз;


Данное поведение системы вызвано тем, что BlueARP использует шрифты «Oxanium» для отрисовки интерфейса и динамически загружает их при запуске плагина, если они не установлены в системе. При динамической загрузке файл блокируется и остается в списке загруженных шрифтов до следующей перезагрузки компьютера.

Настройка BlueARP в некоторых DAW


Если вашей DAW-программы нет в этом списке, попробуйте найти информацию, как настроить в вашей программе любой другой VST арпеджиатор (Kirnu Cream, Catania, Nora). Либо поищите обучающие видео на тему «how to set up MIDI plugin in DAW ZZZ». Для BlueARP процедура настройки будет ровно такой же, как для любого другого VST арпеджиатора.

FL Studio (способ Fruity Wrapper)

Добавьте BlueARP, потом нажмите кнопки в указанной последовательности:




На закладке «SETTINGS», поменяйте «Output port» на любой не занятый порт и запомните это значение (оно еще нам понадобится):



Вернитесь к главному окну плагина:



Теперь в настройках Fruity Wrapper для VST синтезатора (в нашем примере это Synth1) поменяйте MIDI Input port на значение, которое мы запомнили ранее:




Таким образом мы скажем FL Studio отправлять все MIDI сообщения с выхода BlueARP на вход Synth1. При этом важно, чтобы выбранный порт не был занят другими синтезаторами.

Совет. Удобно использовать диапазоны портов. Например, порты 1 – 10 использовать только для железных синтезаторов, а все что выше 11 – только для плагинов.


FL Studio (способ Patcher)

Добавьте «Patcher» к треку, внутри Patcher добавьте BlueARP и нужный синтезатор. Это не обязательно должен быть VST, может быть и Fruity Generator – например, Sytrus). Соедините их, как показано на скриншоте:



Зеленые линии и стрелки отражают MIDI сигналы, желтые – аудио.

Откройте окно BlueARP двойным кликом, потом нажмите «шестеренку» чтобы открыть окно настроек. Поменяйте Output port на любое значение кроме «---» (**это важно**, иначе не работает).




Рearer версии 6.x или более поздней


Добавьте трек с VST синтезатором (Synth1 в нашем примере) и нажмите значок «IN FX»



Выберите BlueARP в списке VSTi плагинов:




Готово! Значок «IN FX» теперь должен стать зелёным.



Нажмите этот значок, чтобы открыть окно BlueARP.

Блок-схема и общее описание

Схема на рисунке отражает основные блоки, из которых состоит BlueARP и показывает движение сигналов между ними. На входе BlueARP получает MIDI-сообщения от хоста (DAW программы). Это могут быть сообщения нажатия/отпускания клавиш на MIDI-клавиатуре, изменения контроллеров (потенциометров и кнопок) или кривые изменения параметров, записанные на дорожках DAW. На выходе BlueARP выдает MIDI-сообщения, сгенерированные арпеджиатором и транспонированные с учетом настроек блока «Output Filter».



pic. 1. BlueARP: Блок-схема.

Основные блоки – это «Input Filter» (входной фильтр), «Arp Engine» (ядро арпеджиатора) и «Output Filter» (выходной фильтр).

Блок **Input Filter** получает MIDI-сообщения от хоста – чаще всего это сообщения нажатия/отпускания клавиш (note On, note Off), но также может быть колесо высоты тона (pitch bend), aftertouch (послекасание), сообщения midi cc (они генерируются, когда вы крутите потенциометр или двигаете слайдер на своем MIDI-контроллере).

На основе сообщений о нажатии/отпускании клавиш формируется *Key List* – это сортированный список нот с силой нажатия (velocity) по каждой ноте.

«Velocity» буквально переводится как «скорость», потому что сила нажатия клавиш измеряется по скорости движения клавиши в нижней фазе.

«In keys Pre-Filter» это список нажатых клавиш перед входным фильтром, отсортированный в порядке их нажатия. «In keys Post-Filter» — это тот же список после входного фильтра, т.е. после сортировки по выбранному алгоритму, подмены недостающих нот и квантизации (подробнее об этом – на странице 16).

Ноты из списка «In keys Post-Filter» идут на вход арпеджиатора.

На инфо-панели внизу Вы можете посмотреть, какие ноты сейчас в обоих списках:

```
ExtPos: -   IntPos: -   Step: -   In keys pre-filter: -,-,-,-,-   Note out: -
Param [Tag: ParamName] = 0   In keys post-filter: -,-,-,-,-   Detected chord: -
```

(подробнее об этом – на странице 31)

Блок **Arp Engine** (арпеджиатор / ядро) использует строки параметров (STEP TYPE, KEY SELECT и другие), содержащие информацию по каждому шагу паттерна (звучит нота или нет, какую ноту на входе брать, надо транспонировать или нет и т.д.). Например, строка «KEY SELECT» определяет, какую ноту взять для текущего шага (k1 – нота №1 в списке, k2 – №2, fix – константа). Строка «STEP TYPE» определяет, является ли данный шаг отдельной нотой (Nrm), продолжением ноты с предыдущего шага (Rst) или нота не генерируется (Off). На странице 27 – подробнее про строки параметров и матричный редактор.


BlueARP имеет особенную функцию «*missing keys substitution*» (замена недостающих нот). Это работает так: допустим, Вы настроили паттерн с 4-мя клавишами (k1, k2, k3, k4), но на вход подали только 2 (k1, k2). По умолчанию для шагов, где KEY SELECT = k3 или k4, нота генерироваться не будет. Но с помощью настройки «*missing keys substitution*» можно сделать так, что недостающие k3 и k4 будут подменяться имеющимися нотами из k1 и k2. Подробнее об этом – на странице 16.

Блок **Output Filter** выполняет пост-обработку сгенерированных нот – транспонирует их на указанное количество октав и полутонов, перекладывает ноты в указанный диапазон. См. на странице 20.




Блок **Program chains** позволяет склеить несколько программ в составной паттерн. Далее, можно назначить параметр «current chain» на внешний контроллер и переключать их в реальном времени. Подробнее об этом – на странице 30.




Интерфейс

Основной элемент интерфейса - «value box», прямоугольник со значением внутри:



Есть несколько способов изменить это значение:

- Нажать левой кнопкой мыши и «тащить» вверх или вниз;
- Навести курсор на значение и менять значение вращая колесо мыши;
- Нажимать кнопки  , чтобы уменьшить\увеличить значение, или кнопку , чтобы выбрать значение из выпадающего меню;

Значки  /  /  рядом с параметрами определяют, как сохраняется значение параметра. **(B)** – на уровне банка (будет одинаковым для всех программ), **(P)** – на уровне программы, **(C)** – на уровне цепочки (chain).

При переключении программ параметры **(B)** не меняются, т.к. они одинаковы для всех программ банка.

Параметры **(C)** зависят от выбранной цепочки (current chain). Про цепочки см. на странице 14.

Обзор интерфейса



Ниже приведено краткое описание блоков интерфейса. Более подробные описания – в последующих главах.

- (1) **Верхняя панель** содержит настройки arp mode (режим работы), настройки MIDI канала на входе и выходе. Все эти настройки – уровня (B), они не меняются при переключении программ;
- (2) **Левая панель** имеет 2 страницы – ARP / MAIN и SETTINGS. Страница «ARP / MAIN» содержит настройки выбранной программы, не зависящие от шага секвенсора. Страница «SETTINGS» содержит настройки фильтрации MIDI-сообщений, настройки интерфейса и другие редко изменяемые настройки;
- (3) **Блок выбора программы** позволяет переключаться между программами и менять их наименования;
- (4) **Блок основного меню** содержит кнопку MENU, выбор страницы паттерна (pattern page) для программ длинее 16 шагов, кнопки циклического сдвига паттерна (pattern shift) и LED, показывающие, какая страница сейчас проигрывается и редактируется;
- (5) **Матричный редактор** отображает и позволяет редактировать значения выбранной строки параметров (STEP TYPE, KEY SELECT и т.п.);
- (6) **Строки параметров** содержат значения параметров для каждого шага паттерна. Чтобы выбрать строку параметров, кликните на ее названии (STEP TYPE, KEY SELECT и т.п.);
- (7) **Цепочки программ** позволяют соединять несколько программ последовательно, чтобы они воспроизводились друг за другом. Параметр «Current chain» переключает цепочки, его можно назначить на внешний контроллер;
- (8) **Инфо-панель** содержит информацию о последнем измененном параметре, нажатых клавишах, сгенерированных клавишах;

Блок (1): Верхняя панель



arp mode	арпержиатор включен или выключен
значения	<i>off, on, thru</i>
комментарии	<i>off</i> – BlueARP выключен, ноты на выходе не генерируются <i>on</i> – BlueARP включен (нормальный режим работы) <i>thru</i> – сквозной режим, ноты передаются со входа на выход без изменений. Некоторые настройки продолжают работать (input range, output range, transpose, force to scale). В режиме « <i>thru</i> » BlueARP можно использовать для транспонирования и разделения клавиатуры.
midi in ch.	входной MIDI-канал
значения	<i>all, 1 .. 16</i>
комментарии	<i>all</i> – BlueARP реагирует на ноты сообщения по всем MIDI-каналам, <i>1 .. 16</i> – только по выбранному MIDI-каналу.
midi out ch.	выходной MIDI-канал
значения	<i>1 .. 16</i>
комментарии	Значение по умолчанию - канал 1. Для большинства плагинов MIDI канал не имеет значения. Может потребоваться изменение этой настройки для игры на мульти-тембральных синтезаторах, где разные части (parts) разведены по разным MIDI-каналам.

Блок (2): Левая панель: ARP / MAIN (основная)

Левая панель имеет 2 страницы – ARP/MAIN и SETTINGS.




Страница «SETTINGS» содержит редко изменяемые настройки, описание которых приведено на странице 23 (они вынесены на отдельную страницу, чтобы сэкономить место на странице ARP / MAIN).

Страница «ARP / MAIN» разделена на 4 блока – «Input filter» (входной фильтр), «Arp engine» (арпеджиатор), «Output filter» (выходной фильтр) и «Pattern chains» (цепочки). Расположение блоков сверху вниз соответствует пути сигнала (сначала входной фильтр, потом арпеджиатор и далее).

В целом, страница «ARP / MAIN» отражает все настройки программы, общие для всех шагов (steps). Зависимые от программы настройки помечены значком **(P)**, они могут меняться от программы к программе (пример – настройки «steps» и «gate time»). Независимые от программы настройки имеют значок **(B)** (bank-related), они одинаковы для всех программ в текущем банке. Примеры таких настроек – «input range filter», «in quantize».


Входной фильтр (Input Filter)



Блок **Input filter** обрабатывает ноты перед тем, как они попадают на вход арпеджиатора. На инфо-панели «Input keys pre-filter» - это то что входит в этот блок, а «Input keys post-filter» - то, что выходит.

input range filter	диапазон для фильтрации входящих нот
значения	C0 .. G10 (MIDI notes 0 .. 127)
комментарии	BlueARP будет обрабатывать входящие ноты, только если они попадают в указанный диапазон. Если не попадают, BlueARP будет игнорировать их или передавать без изменений, это зависит от настройки «input range mode». Основное назначение настройки «input range filter» – создание перфомансов с разделением клавиатуры на зоны.

Совет. В контекстном меню (правый клик) выберите «press MIDI key...», чтобы ввести значение с MIDI-клавиатуры.



input range mode	режим фильтрации входящих нот
значения	truncate (default), pass thru (no arping)
комментарии	Связано с настройкой «input range filter». В режиме «pass thru (no arping)» ноты, не попадающие в диапазон, передаются «как есть», без обработки арпеджиатором. В режиме «truncate» BlueARP их игнорирует.

input range (wrap)	завернуть входные ноты в указанный диапазон
значения	<i>C0 .. G10 (MIDI notes 0 .. 127)</i>
комментарии	В отличие от «input range filter», этот параметр не отсекает ноты вне диапазона, но транспонирует их на октаву вверх или вниз так, чтобы они попали в диапазон. Допустим, мы задали диапазон C3...C4. На вход подали ноты A2 , C3, E3, G3, D4 . После этого фильтра получим ноты A3 , C3, E3, G3, D3 , так как ноты A2 , D4 транспонированы, чтобы попасть в диапазон C3...C4.
order algorithm	алгоритм сортировки входящих нот
значения	<i>by pitch, by pitch desc, as played, as played desc, by velocity, by velocity desc, chord (normalized), chord (as played)</i>
комментарии	При значении по умолчанию «by pitch» ноты будут отсортированы по высоте тона или слева направо по клавиатуре. Это также означает, что нота «k1» в строке «KEY SELECT» будет нижней по тону клавишей аккорда. Это не всегда удобно. Например, для басовых партий лучше подходит алгоритм «as played, desc». В этом случае «k1» будет последней нажатой клавишей. Алгоритм «chord (normalized)» можно объяснить на примере. Если нажаты C4+E4, определится аккорд Cmaj. Список нот после сортировки будет C4+E4+G4 (аккорд Cmaj). Если нажмем обращенный аккорд G3+C4+E4, на выходе получим то же самое. Алгоритм «chord (as played)» отличается тем, что обращенный аккорд останется обращенным.
missing keys substitution	алгоритм замены недостающих нот
значения	<i>don't play, cyclic, first key, last key, fixed key</i>
комментарии	<p>Когда на входе нот меньше, чем содержится в паттерне, эта настройка определяет, нужно ли подменять недостающие ноты имеющимися нотами.</p> <p>К примеру, нажаты C5 и E5, при этом строка «KEY SELECT» содержит значения «k1», «k2», «k3» и «k4».</p> <p>На инфо-панели увидим список нот на входе «input keys pre-filter» = «C5, E5, -, -, -». Ноты после замены «Key list post-filter» будут такими, в зависимости от значения «missing keys substitution»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>don't play</i> «C5, E5, -, -, -» • <i>cyclic</i> «C5, E5, C5, E5, C5» • <i>first key</i> «C5, E5, C5, C5, C5» • <i>last key</i> «C5, E5, E5, E5, E5» • <i>fixed key</i> «C5, E5, G5, G5, G5» («fixed key» = G5)
missing keys transpose	транспонирование недостающих нот
значения	<i>none, -1 octave, +1 octave</i>
комментарии	<p>Определяет, нужно ли транспонировать ноты, добавленные алгоритмом замены недостающих нот (<i>missing keys substitution</i>).</p> <p>К примеру, указываем значение «+1 octave». Тогда для примера выше ноты после замены будут такими:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>don't play</i> «C5, E5, -, -, -» • <i>cyclic</i> «C5, E5, C6, E6, C6» • <i>first key</i> «C5, E5, C6, C6, C6» • <i>last key</i> «C5, E5, E6, E6, E6» • <i>fixed key</i> «C5, E5, G6, G6, G6» («fixed key» = G5)


in quantize	квантизация входящих нот
значения	<i>none, 1/16, 1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 1 bar, 2 bars</i>
комментарии	Значение определяет сетку квантизации. 1/16 – это 1/16 такта или 16th ноты. Значение 1/4 соответствует 1 доле для размера 4/4.

Совет. Когда опция «in quantize» включена, нужно нажимать клавиши немного заранее. Например, при значении 1/4 нужные клавиши уже должны быть нажаты к началу новой доли (1/4 такта). Иначе BlueARP не успеет «захватить» входные ноты к началу новой доли.

rotate keys	циклический сдвиг входящих нот
values	<i>-9 .. none .. 9</i>
comments	<p>Когда значение не «none», входные ноты будут сдвинуты влево\вправо N раз. Например, имеем аккорд Смај на входе, ноты: «C4, E4, G4».</p> <p>В зависимости от значения «rotate keys», на выходе получим:</p> <ul style="list-style-type: none"> • none: «C4, E4, G4»; • +1: «E4, G4, C5»; • +2: «G4, C5, E5»; • -1: «G3, C4, E4»; • -2: «E3, G3, C4»; <p>Другими словами, циклический сдвиг вверх 1 раз означает следующее: берем нижнюю из входных нот и транспонируем ее на октаву вверх. Циклический сдвиг вниз: берем верхнюю ноту и транспонируем на октаву вниз.</p>

arp. latch	режим автоматического сустейна
значения	<i>On, Off (checkbox)</i>
комментарии	<p>Когда включено, входные ноты остаются в списке даже после отпущения всех клавиш. Это похоже на сустейн-педаль, но с той разницей, что новая нажатая клавиша «очистит» предыдущий аккорд. См. также настройку «sustain msg» на странице SETTINGS, при значении по умолчанию «arp latch» данная настройка включается при нажатии сустейн-педали (получении MIDI-сообщения CC#64).</p>

Арпеджиатор (Arp Engine)




Блок **Arp Engine** получает на вход ноты после блока «Input Filter» (после фильтрации по диапазону, замены недостающих нот, квантизации) и генерирует ноты на выходе в соответствии с настройками паттерна.

steps	число шагов паттерна
значения	0 .. 64
комментарии	Значение по умолчанию – 16. Значения steps = 0 и 1 обрабатываются особо, в этом случае BlueARP работает как MIDI-повторитель (0 – простое повторение нот на выходе, 1 – повторение с квантизацией).
sync	длина шага секвенстра в тактах
значения	1/64, 1/48, 1/32, 1/24, 1/16, 1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 3/64, 3/32, 3/16, 3/8
комментарии	Значение по умолчанию – 1/16, т.е. 1 шаг паттерна соответствует 16th ноте. 1/12 соответствует 1/8 триолям.
gate time	длина ноты
значения	1% .. 125%
комментарии	Определяет длину сгенерированных нот в процентах от длины шага паттерна.
swing	свинг
значения	-50% .. 50%
комментарии	Задаёт относительный сдвиг влево или вправо для четных шагов паттерна (нумерация шагов начинается с 1). Например, swing = 33% означает, что каждый четный шаг будет сдвинут вправо на 33% от длины шага.
restart on	синхронизация старта
значения	beat 0, key, 1st key, play
комментарии	В режиме по умолчанию «beat 0» шаг паттерна жестко привязан к позиции воспроизведения (song position). Нажали «PLAY» в DAW – BlueARP тоже запускается. Режим «play» отличается тем, что шаг BlueARP будет привязан к позиции, с которой начато воспроизведение. В режиме «key» BlueARP будет сбрасывать паттерн на шаг 1 каждый раз, когда нажата новая клавиша или аккорд. Режиме «1st key» отличается тем, что секвенсор BlueARP не будет останавливаться после отпускания всех клавиш.

fixed key	нота-константа
значения	<i>C0 .. G10 (MIDI notes 0 .. 127)</i>
комментарии	В строке «KEY SELECT» можно выбрать значение шага = «Fixed», в этом случае BlueARP проигнорирует входные ноты и подставит значение «fixed key». Если сделать «fixed» все шаги паттерна, BlueARP будет работать как степ-секвенсор.
output note velocity	как определять velocity для выходных нот
значения	<i>velocity lane, input key, lane + input key</i>
комментарии	«input key»: взять velocity от входной ноты; «velocity lane»: взять из строки VELOCITY; «lane + input key»: сложить первое со вторым.
force to scale: root key	тоника для режима «force to scale»
значения	<i>off/key1, detect from chord, C, C#, D ... Bb, B</i>
комментарии	Работает в связке с параметром «force to scale: scale». Можно установить фиксированную тонику для выбранного лада (минор, мажор и т.п.) или определять ее автоматически от нажатого аккорда (значение «detect from chord»). BlueARP распознает базовые аккорды и их обращения. Например, при нажатии (E4, A4, C5 – Am) определится тоника (root note) A .
force to scale: scale	выбор лада для режима «force to scale» (минор, мажор и т.п.). Работает в связке с параметром «force to scale: root key»
значения	<i>off/chromatic, detect from chord, Major, minor, harmonic minor, melodic minor, pentatonic Major, pentatonic minor, pentatonic neutral, pentatonic blues"</i>
комментарии	<p>При выборе любого значения кроме «off/chromatic»:</p> <ol style="list-style-type: none"> BlueARP будет транспонировать ноты только в рамках выбранного лада (см. также связанную настройку «force to scale: mode»); Строка «SCALE STEP» будет транспонировать не по полутонам, а по ступеням выбранного лада. К примеру, если выбрали «fixed, C» + «Major» (до мажор), нажали D4 и scale step = +1, то на выходе получим ноту E4. <p>В режиме «off/chromatic» строка «SCALE STEP» транспонирует по полутонам.</p> <p>В режиме «detect from chord» BlueARP будет определять лад от нажатого аккорда. Для минорных\мажорных аккордов будет определяться минорный\мажорный лад. Для аккордов типа sus2, sus4 и проч., BlueARP попытается определить вариацию на тему мажорного\минорного лада, подходящую под данный аккорд (в версии 2.3.8 данная функция является экспериментальной).</p>
force to scale: mode	какие ноты перекладывать в выбранную гамму
значения	<i>all keys, semi-transposed</i>
комментарии	Работает в связке с параметром «force to scale: scale». В режиме «semi-transposed» BlueARP будет перекладывать в выбранную гамму только те ноты, у которых SCALE STEP не 0 (не «-»). Ноты с SCALE STEP = 0 могут быть вне гаммы. Вариант использования – басовые партии, где нужно иногда добавлять плюс 1 полутоном. В режиме «all keys» - все ноты перекладываются в выбранную гамму. Если нажата нота вне гаммы, она подменится на ближайшую в ней ноту внутри гаммы.


Выходной фильтр (Output Filter)



Блок **Output filter** выполняет пост-обработку сгенерированных нот – транспонирование, перекладку в выбранную гамму, рандомизацию.

transp. oct	октавное транспонирование
значения	<i>-3 oct .. +3 oct</i>
комментарии	Параметр уровня программы (P). Транспонирует все ноты на выходе на указанное число октав.
transpose	полутоновое транспонирование
значения	<i>-12 .. +12</i>
комментарии	Параметр уровня банка (B). Транспонирует все ноты на выходе на указанное число полутонов.
output range (wrap)	обернуть ноты в указанный диапазон
значения	<i>C0 .. G10 (MIDI notes 0 .. 127)</i>
комментарии	Ноты будут октавно транспонированы так, чтобы попасть в указанный диапазон. Диапазон должен быть не менее 1 октавы. Фильтр работает аналогично « <i>input range (wrap)</i> », но для нот на выходе арпеджатора.
rand. velo	добавить случайное значение к velocity нот на выходе
значения	<i>0% .. 100%</i>
комментарии	Добавить случайное значение (положительное или отрицательное) к velocity нот на выходе. Случайное значение имеет мат ожидание 0, поэтому среднее значение velocity не изменится.
rand. gate	добавить случайное значение к длительности нот
значения	<i>0% .. 100%</i>
комментарии	Добавить случайное значение к длительности сгенерированных нот (положительное или отрицательное).
rand. start	добавить случайное смещение к времени старта ноты
значения	<i>0% .. 100%</i>
комментарии	Добавляет случайное положительное значение к времени старта нот, т.е. старт нот смещается вправо на случайную величину.

Цепочки (Program Chains)



Содержит настройки цепочек программ для панели "Блок (7) Цепочки".

num. of chains	число цепочек
значения	1 .. 16
комментарии	Определяет максимальное значение параметра «current chain». При назначении параметра «current chain» на внешний контроллер позволяет задействовать полный диапазон значений контроллера.
chain quantize	квантизация переключения цепочек
значения	none, 1/16, 1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 1 bar, 2 bars
комментарии	При значении «none» цепочка переключится в момент изменения параметра «current chain». При значении «1/4», напротив, переключение произойдет в начале следующей доли (1/4 такта), т.е. будет привязано к сетке.
send bank message	формат MIDI-сообщения переключения патча/банка
значения	ctrl 0, ctrl 32, ctrl 0+32
комментарии	Релевантно для аппаратных синтезаторов. Если в цепочке указаны значения «bank num» и «patch num», то при переключении на эту цепочку BlueARP отправит соответствующие MIDI-сообщения. Это нужно для того, чтобы при переключении цепочки автоматически выбрать пресет на синтезаторе. Есть несколько способов отправки сообщений bank\patch change. Если настройка по умолчанию «ctrl 0» не работает с Вашим синтезатором, попробуйте другие значения.
restart chain on switch	начинать цепочку с начала после переключения
значения	On, Off
комментарии	Если выбрать эту опцию, то цепочка всегда будет стартовать с начала после переключения. В противном случае, она может начаться с любого места, в зависимости от значения указателя позиции воспроизведения (song position).

Блок (2): Левая панель: SETTINGS (настройки)

Нажмите «SETTINGS» на левой панели, чтобы вызвать эту страницу настроек.



Страница содержит редко изменяемые настройки, вынесенные сюда для экономии места на странице «ARP / MAIN».



Блок **MIDI** содержит настройки фильтрации MIDI-сообщений.


Блок **MATRIX EDITOR** – настройки матричного редактора.

Блок **GUI** – общие настройки интерфейса и отображения.

prog.change msg	реакция на MIDI-сообщение program change
значения	<i>ignore, set own program, pass thru</i>
комментарии	«set own program»: поменять программу BlueARP в ответ на это сообщение; «pass thru»: передать на выход, т.е. поменять пресет у подключенного синтезатора; «ignore»: игнорировать.
pitch bend msg	реакция на сообщение изменения высоты тона (pitch bend)
значения	<i>ignore, pass thru</i>
комментарии	«pass thru»: передать на выход; «ignore»: игнорировать.
mod wheel msg	реакция на сообщение модуляции (mod wheel)
значения	<i>ignore, pass thru</i>
комментарии	«pass thru»: передать на выход; «ignore»: игнорировать.
atfertouch msg	реакция на сообщение послекасания (atfertouch)
значения	<i>ignore, pass thru</i>
комментарии	«pass thru»: передать на выход; «ignore»: игнорировать.
sustain msg	реакция на сообщение сустейна (sustain pedal, CC 64)
значения	<i>ignore, pass thru, sustain, arp latch</i>
комментарии	«pass thru»: передать на выход ; «ignore»: игнорировать. «sustain»: стандартное поведение сустейн-педали. «arp latch»: нажатие сустейн-педали включает настройку «arp latch». Это похоже на режим «sustain», с той разницей, что нажатие нового аккорда на клавиатуре «чистит» предыдущий аккорд.

sustain polarity	полярность сустейн педали для настройки «sustain msg»
значения	<i>normally low (-), normally high (+)</i>
комментарии	«normally low (-)»: в отжатом состоянии педаль передает значение 0, в нажатом – 127; «normally high (+)»: наоборот.
other CC msg	реакция на остальные CC сообщения (кроме перечисленных выше)
значения	<i>ignore, pass thru</i>
комментарии	«pass thru»: передать на выход; «ignore»: игнорировать.
velocity scale	шаг изменения значений для строки VELOCITY
значения	<i>«coarse, 9 steps», «fine, 128 steps»</i>
комментарии	«coarse, 9 steps»: грубо, 9 значений (16, 32, 48, .. 127); «fine, 128 steps»: точно, 128 значений (0, 1, .. 127).
scale step range	диапазон значений для строки SCALE STEP
значения	<i>«-12...+12», «0...+12», «-7...+7», «0...+7»</i>
комментарии	Значение по умолчанию: «-12...+12». Для более комфортной работы с сенсорными экранами выберите значение «0...+12», «-7...+7» или «0...+7».
color scheme	выбрать цветовую схему (skin / color theme)
значения	<i>default (blue) and others</i>
комментарии	Определяет цвета элементов интерфейса. Значения хранятся в *.ini файлов в каталоге \skins. В ОС Windows каталог skins расположен рядом с BlueARP.dll, в OSX – внутри пакета (bundle).
size / scaling	масштабирование (размер окна)
значения	<i>100%, 125%, 150%</i>
комментарии	Масштабирование окна и элементов интерфейса.
octave numbering	выбрать способ именования нот
значения	<i>«C-2 .. G8 (mid C3)», «C-1 .. G9 (mid C4)», «C0 .. G10 (mid C5)»</i>
комментарии	Настройка определяет, как именовать полный диапазон MIDI нот (0 .. 127). Т.е. с какой ноты начинать (C-2, C-1, C0) и какая нота является центральной (C3, C4 или C5).

Блок (3): Выбор программы (Program browser)



Используйте кнопки для переключения программ внутри текущего банка.

Банк содержит 128 программ (programs), все они будут сохранены вместе с проектом в вашей DAW.

Чтобы изменить наименование программы, кликните по наименованию и введите текст. По завершении – нажмите Enter или кликните где угодно за пределами наименования.

Блок (4): Основное меню и управление паттерном



Кнопка **MENU** вызывает основное меню с опциями загрузки и сохранения.

Кнопки **page** нужны для переключения страниц матричного редактора, если число шагов паттерна превышает 16 (так как на экране матричного редактора помещается максимум 16 шагов). Две линии LED под кнопками показывают, какая страница сейчас отображается (верхняя линия) и проигрывается (нижняя линия).

auto scroll — если включить, матричный редактор всегда отображает ту страницу, которая сейчас проигрывается.

page lock — если включить, страница матричного редактора «замораживается». Это удобно для редактирования длинных паттернов по частям.

Кнопки **pattern shift** выполняют циклический сдвиг (вращение) паттерна влево и вправо. При циклическом сдвиге вправо последний шаг паттерна всегда «перепрыгивает» в начало, при сдвиге влево — первый шаг «перепрыгивает» в конец.

Основное меню (кнопка MENU)

Bank	Банк содержит все настройки, кроме глобальных (G)
Load from file (*.fxb)	Загрузить банк из файла (перезатирает все текущие настройки)
Save to file (*.fxb)	Сохранить банк в файл
Initialize	Очистить/инициализировать все программы
<hr/>	
Program	загрузка, сохранение и копирование программ
Load from file (*.fxp)	Загрузить программу из файла (перезатирает текущую)
Save to file (*.fxp)	Сохранить текущую программу в файл
Copy ...	Запомнить программу как источник для операции copy/paste
Cut ...	Запомнить программу как источник для операции cut/paste
Paste	Вставить программу (до этого должно быть сделано "Copy ..." или "Cut ..."). Paste перезаписывает текущую программу
Insert initial	Вставить пустую программу. Все программы начиная с текущей будут сдвинуты вправо, чтобы освободить место для новой, последняя (128-я) программа будет потеряна
Delete	Удалить текущую программу. Оставшиеся программы будут сдвинуты влево на 1 позицию.
Initialize	Очистить/инициализировать текущую программу
Shuffle steps	Перемешать шаги текущего паттерна случайным образом

Chain	копировать цепочки
Copy ...	Запомнить цепочку как источник для операции copy/paste
Cut ...	Запомнить цепочку как источник для операции cut/paste. При выполнении Paste исходная цепочка будет удалена.
Paste	Вставить цепочку (перед эти должно быть выполнено "Copy ..." или "Cut ..."). Перезаписывает текущую цепочку
Insert initial	Вставить пустую цепочку
Delete	Удалить текущую цепочку
Initialize	Очистить\инициализировать текущую цепочку
Initialize all chains	Очистить\инициализировать все цепочки

Page	копировать страницы паттерна
Copy ...	Запомнить страницу как источник для операции copy/paste
Paste	Вставить скопированную страницу
Initialize	Очистить\инициализировать все шали для текущей страницы паттерна

Debug info	информация для отладки
Open BlueARP.ini location	Открывает расположение файла BlueARP.ini. BlueARP.ini содержит глобальные настройки: масштаб (GUI scale), цветовая схема (GUI skin index), octave numbering.
pGraphics->GetGUIAPI()	Используемый GUI API
pGraphics->PluginPath()	Расположение плагина (полный путь)
pGraphics->HostPath()	Расположение хост-программы (полный путь)
ArpEngine->PatchVer_loaded	Индекс формата для загруженного банка

Open Manual (pdf)	открыть Руководство пользователя
English (EN)	Открывает файл "BlueARP_Manual_vNNN_EN.pdf", где NNN это номер версии. Файл должен находиться в той же папке что и плагин, он включен в инсталляционный .zip архив.
Other languages	Открывает руководство на других языках по прямой web-ссылке

Make a donation	поддержать проект донатом через PayPal
------------------------	--

Developer's website	ссылка на сайт разработчика (все обновления – там)
----------------------------	--

Блок (5): Матричный редактор

k5																
k4																
k3		k3		k3		k3				k3		k3		k3		
k2		k2		k2		k2		k2		k2						
k1	k1						k1		k1			k1		k1		
Root																
Fixed																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Матричный редактор позволяет менять значения в выбранной строке параметров.

Значения параметров можно менять двумя способами: в матричном редакторе или в самой строке параметров.

В матричном редакторе – кликните на ячейку, чтобы поменять значение. Протащите мышью слева направо, чтобы установить значения для всех шагов паттерна сразу.



Затемненные квадратики означают, что указанная настройка не влияет на сгенерированные ноты. К примеру, на скриншоте выше шаг 2 выключен (Off), поэтому значение KEY SELECT для указанного шага ни на что не влияет.


Блок (6): Строки значений для шагов паттерна

VELOCITY	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
GATE TIME	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STEP TYPE	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm	Nrm
KEY SELECT	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
OCTAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCALE STEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Строки значений содержат настройки каждого шага паттерна. Выбранная строка значений также отображается в матричном редакторе. Чтобы выбрать строку значений, кликните на ее наименовании.

Чтобы изменить значение, нужно кликнуть на значении и «тащить» его вверх или вниз. Другой способ – навести курсор на значение и менять его с помощью колеса мыши.


Жёлтый значок ( или ) рядом с наименованиями «OCTAVE» и «KEY SELECT» переключает строку между **монофоническим** and **полифоническим** режимом. В полифоническом режиме матричный редактор позволяет выбрать несколько значений одновременно внутри одного шага (например, k1+k2+k3 для KEY SELECT).

Строку «GATE TIME» можно переключить в режим «CHANNEL» или «MIDI-канал для каждого шага» с помощью индикатора :

CHANNEL	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Далее приведены описания каждой из строк матричного редактора.

VELOCITY	значение velocity для каждого шага паттерна
значения	0, 16, 32 .. 127
комментарии	Будет влиять на сгенерированные ноты только в том случае, если настройка «output note velocity» = «value lane» или «lane + input key».
GATE TIME (режим 1)	множитель для длительности нот
значения	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, -, 2, 4x, 8x, 16x
комментарии	Умножает длительность сгенерированной ноты на выбранное значение. Значение «-»: без изменений (по умолчанию). Пример: если gate = 60% и GATE TIME для шага = «2x», длины ноты на выходе получится 60% * 2 = 120% или 1.2 шага.
CHANNEL (режим 2)	Modify output MIDI channel for each step
значения	-, 1 .. 16
комментарии	Когда выбрано не "-", для исходящей ноты шага будет подменен MIDI канал на значение 1 .. 16. Используйте эту настройку с мультимембральными синтезаторами.
STEP TYPE	как генерировать ноту для текущего шага
значения	<i>Off</i> – нота не генерируется (тишина) <i>Nrm</i> – По умолчанию, нота генерируется; <i>Rst</i> – этот шаг продолжает ноту с предыдущего шага; <i>Tie</i> – сделать наложение с предыдущей нотой; <i>Chr</i> – аккорд, все входные ноты одновременно <i>Rnd</i> – случайный выбор ноты
комментарии	Шаг «Rst» означает продолжение ноты с предыдущего шага. Делайте несколько шагов «Rst» подряд для получения более длинных нот. Опция «Tie» позволяет создавать эффект glide (скольжение между нотами). Но для этого необходимо настроить синтезатор: включить монофонический режим, легато и портаменто, так, чтобы ноты на слева рисунке ниже приводили к эффекту glide. На рисунке показано, что сгенерирует BlueARP для шагов «Tie» (слева) и шагов «Nrm» (справа).





шаги «Tie»

шаги «Nrm»

KEY SELECT	выбор входящей ноты для текущего шага
значения	<i>Fixed</i> – константа, использовать значение «fixed key» <i>Root</i> – тоника нажатого аккорда или первая нота в списке <i>k1..k5</i> – нота №1..5 в списке «key list (post-filter)»
комментарии	<p>Определяет, какую ноту брать из списка после входного фильтра («key list post-filter») для текущего шага паттерна.</p> <p>Жёлтый значок ( или ) справа от наименования «KEY SELECT» переключает строку между монофоническим и полифоническим режимом.</p> <p>В монофоническом режиме можно выбрать только одну входную ноту для каждого шага, либо все ноты сразу, если STEP TYPE = «Chord».</p> <p>В полифоническом режиме можно выбрать несколько нот внутри одного шага, например k1+k2 или k1+k3.</p>

Совет. *Fixed key* или нота-константа не зависит от входных нот, поэтому, для использования BlueARP в качестве степ-секвенсора сделайте у всех шагов KEY SELECT = «fixed».

SCALE STEP	транспонировать на полутона или ступени выбранного лада
значения	-12 .. +12
комментарии	Зависит от настройки «force to scale: scale». Если выбрано «off/chromatic», данная строка будет транспонировать выходные ноты на выбранное число полутонов. В противном случае, вместо полутонов будет транспонировать по ступеням выбранного лада.


OCTAVE	октавное транспонирование для текущего шага
значения	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
комментарии	<p>Это удобно для басовых партий, где шаги часто нужно транспонировать на целое число октав.</p> <p>Жёлтый значок ( или ) рядом с наименованием «OCTAVE» переключает строку между монофоническим и полифоническим режимом.</p> <p>В монофоническом режиме все входные ноты транспонируются на указанное значение (например, на входе C3 + E3, OCTAVE = +1, на выходе получим C4 + E4).</p> <p>В полифоническом режиме только нота key1 будет транспонирована. Если выбран STEP TYPE = «Chord», OCTAVE = «-1; 0» (2 значения) и на входе ноты F4 + A4, то на выходе получим ноты F3 + F4 + A4. (нота key1 = F4 «размножилась» в соответствии с настройкой OCTAVE). Именно такая логика удобна для «усиления» аккордов дополнительными басовыми нотами.</p>

Блок (7): Цепочки (Program chains)



Цепочки (Program chains) позволяют выстраивать несколько программ последовательно и, таким образом, создавать более длинные паттерны. С помощью цепочек можно обойти ограничение в 64 шага на одну программу. Функциональность **цепочек** разработана главным образом для живых выступлений, параметр «current chain» можно назначить на контроллер и переключать цепочки в реальном времени.

Строка **Program sequence** содержит номера выстроенных в цепочку программ. Правый клик на номере позволяет выбрать нужную программу из контекстного меню.



Строка «Program sequence» привязана к текущей цепочке (параметр «current chain»). Значение программ по строке можно выбирать только тогда, когда цепочка активна (значение параметра «current chain» не равно «- - -»).

current chain	текущая цепочка
значения	---, 1, 2, ... значение параметра «num. of chains» (макс. 16)
комментарии	Выбор цепочки вызывает связанное содержимое строки «program sequence». Параметр «current chain» может быть назначен на внешний контроллер.

Совет. Обратите внимание на настройку «restart chain on switch» (начинать цепочку с начала после переключения). Если включить эту опцию, цепочка всегда будет начинаться с первого шага первой программы.

next chain	авто-переход к следующей цепочке
значения	---, caller, caller-1, caller+1, chain 1, ... chain 16
комментарии	Настройка позволяет автоматически переключиться на следующую цепочку сразу после того, как текущая цепочка проиграла 1 раз. Возможные настройки: «caller»: возврат к предыдущей цепочке; «caller-1», «caller+1»: возврат к цепочке перед или после предыдущей; «chain 1» ... «chain 16»: возврат к цепочке с конкретным номером;

patch num, bank num	отправить сообщение смены программы\банка
значения	---, 0 ... 127
комментарии	Если не пусто (не «---»), BlueARP отправит синтезатору сообщение «program change» и\или «bank change» (команду поменять пресет\банк). Используйте это, если нужно автоматически выбрать другой звук на синтезаторе при переключении цепочки.

volume	отправить сообщение смены громкости
значения	---, 0 ... 127
комментарии	Если не пусто (не «---»), BlueARP отправит синтезатору сообщение «volume change» (изменить громкость звука).

Блок (8): Инфо-панель (Information panel)

```
ExtPos: -      IntPos: 045 Step: 05      In keys pre-filter: D4, F4, G4, -, -      Note out: F4
P031:ChainProg_01 = 33 / 34      In keys post-filter: D4, F4, G4, D4, D4      Detected chord: G7
```

Показывает информацию о позиции воспроизведения, нотах на входе и выходе:

- **ExtPos:** позиция воспроизведения (song position) в рамках трека, полученная от-хоста. Для настройки «restart on» = «beat 0» эта позиция используется для определения шага паттерна;
- **IntPos:** внутренняя позиция воспроизведения, рассчитанная с учетом настройки «restart on» и зацикливания паттерна в DAW;
- **In keys pre-filter:** входящие ноты «как есть», до обработки блоком входного фильтра;
- **In keys post-filter:** входящие ноты после обработки блоком входного фильтра (после применения «input range», замены недостающих нот, квантизации). Это тот список нот, которые подаются на вход блока арпеджиатора;
- **Note out** – сгенерированные ноты (то, что на выходе BlueARP, уже после выходного фильтра).

Совет. Внизу слева «P031: ChainProg_01 = 33 / 34» показывает информацию о последнем измененном параметре и значении. Первое число (33) это внутреннее значение параметра, второе значение (34) – это соответствующее значение MIDI CC.

Частые Вопросы

Установка BlueARP

При попытке запустить BlueARP Mac OSX выдает сообщение об ошибке «Unrecognized Developer» (имеет место на OSX Catalina, вероятно то же самое – на других версиях OSX)

По умолчанию, OSX не позволяет запускать приложения от разработчиков, не зарегистрированных в apple store. Но это можно поменять в системных настройках.

Откройте System Settings -> Security & Privacy, поменяйте настройку «Apps downloaded from» на «Anywhere». Альтернативный способ: если Вы видите сообщение «BlueARP was blocked because...», нажмите «Open anyway», чтобы создать исключение для BlueARP.

Проблемы с синхронизацией


BlueARP генерирует ноты с плохим таймингом, как будто часть нот имеет случайную задержку.

Проверьте настройки аудио в Вашем редакторе. Размер audio buffer должен быть 256 samples или менее, рекомендованное значение - 128 или менее. При значении 256 samples наибольшая возможная ошибка синхронизации составит 5 мсек при частоте дискретизации 48кГц ($5 / 48000 \approx 0.005$ сек).

Экспорт аудио

При попытке экспортировать проект FL Studio в аудио файл звучит только 1-я нота, остальные пропадают.

В настройках экспорта (Вы попадаете туда автоматически при выборе в меню Export -> mp3 или другой аудио формат) поменяйте настройку «Tail» на «Leave remainder».



solution provided by Saif Sameer

Ссылки и контакты

Сайт разработчика:

<http://www.graywolf2004.net/>

Ветка форума KVR Audio на английском языке (новости, обновления, обсуждения):

<http://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?p=5080757>

Обучающие видео и демонстрации на YouTube-канале разработчика (в основном на английском):


<http://www.youtube.com/user/graywolf2004ru?feature=watch>

Интервью и обзор BlueARP **на русском языке** на канале Risha Manis:

<https://www.youtube.com/watch?v=jHPUck5na1k>

Благодарности, предложения и сообщения об ошибках пишите автору на e-mail

graywolf2004@gmail.com



Олег Михеев aka Серый Волк, © 2012-2021